

土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测试剂盒

Soil Saccharase Assay Kit

微量法

货号：AK189

规格：100T/48S

产品组成及保存条件：

编号	规格	储存条件
AK189-A	甲苯 1mL×1 瓶	(自备) 室温保存；
AK189-B	7.5mL×1 瓶	4℃保存；
AK189-C	粉剂×2 瓶	4℃保存；临用前取 1 瓶加入 11mL 蒸馏水充分溶解备用，用不完的试剂 4℃可保存两周；
AK189-D	30mL×1 瓶	4℃保存；
AK189-标准品	粉剂×1 支	4℃保存；

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介：

意义：土壤蔗糖酶 (Solid-Sucrase, S-SC) 能够水解蔗糖变成相应的单糖而被机体吸收，其酶促作用产物与土壤中有机质、氮、磷含量，微生物数量及土壤呼吸强度密切相关，是评价土壤肥力的重要指标。

原理：S-SC 催化蔗糖降解产生还原糖，进一步与 3, 5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，在 540nm 有特征光吸收，在一定范围内 540nm 光吸收增加速率与 S-SC 活性成正比。

自备用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96 孔板、研钵、冰、甲苯（不允许快递）和蒸馏水、30-50 目筛。

样本处理：

新鲜土样自然风干或 37 度烘箱风干，研磨，过 30-50 目筛。

测定步骤：

- 可见分光光度计/酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 540 nm，蒸馏水调零。
- 标准品准备：临用前加入 1 mL 蒸馏水溶解 (4℃可保存 2 周)，浓度为 10mg/ml，然后再用蒸馏水稀释至 0.5、0.4、0.3、0.2、0.1、0mg/mL。
- 在 EP 管中依次加入下列试剂

试剂名称	测定管 (ul)	对照管 (ul)	标准管 (ul)
风干土样 (g)	0.03g	0.03g	
AK189-A	5	5	
振荡混匀，使土样全部湿润，37℃水浴 15min			
AK189-B	75	75	
AK189-C	220		
蒸馏水		220	
充分混匀，放入 37℃水浴培养 24 小时，10000 g, 4℃，离心 5min，取上清液；将培养结束的上清液稀释 10 倍（取 0.1mL 上清液，加入 0.9mL 蒸馏水），若后续测定吸光值仍大于 1.5，继续稀释，计算公式需改变稀释倍数。			
上清液	85	85	

标准品			85
AK189-D	215	215	215
充分混匀，沸水浴中煮沸 5min (盖紧，以防止水分散失)，流水冷却后充分混匀。最后吸 200uL 至微量玻璃比色皿或 96 孔板中，于 540nm 处读吸光值 A，分别记为 A 测定管、A 对照管、A 标准管；计算 $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ (每个测定管需设一个对照管)，标准曲线只需测 1-2 次。			

S-SC 活性计算：

1. 标准曲线的建立：以浓度 (x) 为纵坐标，吸光度 A 标准 (y) 为横坐标建立标准曲线；根据标准曲线，将 ΔA 带入公式中计算样本浓度 x (mg/mL)。
2. S-SC 活性计算：

单位的定义：在 37°C 条件下，每天每 g 土样中产生 1mg 还原糖定义为一个 S-SC 活力单位。

$$\text{S-SC 活力 (U/g 土样)} = x \times 10 \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 100x$$

注：10：稀释倍数；T：反应时间，1d；V 反总：反应体系总体积：0.3mL；W：样本质量，0.03g。