



## 土壤漆酶活性检测试剂盒

### SL Assay Kit

微量法

**产品编号:** AK446M

**产品规格:** 100T/48S

**产品组成及保存条件:**

编号	规格	储存条件
AK446-A	30mL×1 瓶	4℃保存；
AK446-B	粉剂×2 瓶	4℃避光保存，临用前每瓶加15mL AK446-A溶解

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

**简介:**

**意义:** 漆酶（Soil Laccase, SL）是一种含铜的多酚氧化酶，属于铜蓝氧化酶家族，广泛分布于真菌和高等植物中，具有较强的氧化还原能力，在纸浆生物漂白，环境污染物降解和木质纤维素降解以及生物检测方面有非常广泛的应用。

**原理:** 漆酶分解底物 ABTS 产生 ABTS 自由基，在 420nm 处的吸光系数远大于底物 ABTS，测定 ABTS 自由基的增加速率，可计算得漆酶活性。

**自备用品:**

可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96 孔板、天平、低温离心机、震荡仪、30-50 目筛。

**样本处理**

新鲜土样风干，过 30-50 目筛。

**测定步骤:**

1. 分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长到 420nm，蒸馏水调零。
2. 样本测定（在 EP 管中依次加入下列试剂）：

	对照管	测定管
样本 (g)	0.02	0.02
AK446-A ( $\mu$ L)	250	
AK446-B ( $\mu$ L)		250

37℃震荡反应 10min，冰浴 5min，10000g，4℃离心 5min，分别取上清 200 $\mu$ L 于 420nm 处测定吸光值，记为 A 对照和 A 测定，计算  $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。

**酶活性计算公式:**

a. **用微量比色皿测定的计算公式如下**

酶活性定义：每克土壤每分钟氧化 1nmol 底物 ABTS 所需的酶量为一个酶活力单位 (U)。

$$\text{SL 活性 (U/g 土样)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 0.694 \times \Delta A \div W$$

**注：**  $\epsilon$ : ABTS 毫摩尔消光系数: 36L/mmol/cm;  $d$ : 比色皿光径, 1cm;  $V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 0.25mL;  $W$ : 样本质量, g;  $T$ : 反应时间, 10min。

b. **用 96 孔板测定的计算公式如下**

酶活性定义：每克土壤每分钟氧化 1nmol 底物 ABTS 所需的酶量为一个酶活力单位 (U)。

$$\text{SL 活性 (U/g 土样)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 1.388 \times \Delta A \div W$$

**注：**  $\epsilon$ : ABTS 毫摩尔消光系数: 36L/mmol/cm;  $d$ : 比色皿光径, 0.5cm;  $V_{\text{反总}}$ : 反应总体积, 0.25mL;  $W$ : 样本质量, g;  $T$ : 反应时间, 10min。

**注意事项:**

1. 工作液需临用前配制，并且尽快使用，4℃保存一周，若变色则不能使用。
2. 测定之前进行预实验，若吸光值较高，请将样品用提取液进行适当的稀释再测定，并在计算公式中乘以稀释倍数。
3. 反应完立即记录数据，以免造成逆向反应影响实验结果。